



Fiery Essential Driver için Windows

© 2024 Fiery, LLC. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2 Şubat 2024

İçindekiler

Windows için Fiery Essential Driver	5
Fiery Essential Driver ögesinin komut satırı ile yüklenmesi	5
Fiery Essential Driver ögesini kaldırma	7
Fiery Printer Delete Utility	7
Windows Fiery Essential Driver'ını kaldırma	7
Yazıcı sürücülerini silmek için komut satırı talimatlarını kullanma	8
Windows baskı makinesi sürücülerini kaldırma	8
Yüklü olan yazıcıları açma	9
Fiery Essential Driver sekmesi	9
Fiery Essential Driver grupları	10
Fiery Essential Driver sekmesini açın	10
Yazıcıya yüklenen seçenekleri ayarlamak için Fiery Essential Driver ögesini kullanın	10
Fiery Essential Driver ile yazıcıya yüklenen seçenekleri değiştirme	11
Fiery Essential Driver ile yazdırma ayarlarını değiştirme.	12
Bilgisayarınızdan gönderilen tüm belgeler için yazdırma ayarlarını değiştirme	12
Fiery Essential Driver içindeki ön ayarlar	12
Fiery Essential Driver ön ayarları	13
Ön ayar görünümünü değiştirme	13
Fiery Essential Driver ögesinde ön ayarlarla çalışma	13
Fiery Essential Driver içinde bir ön ayar oluşturma	14
Fiery Essential Driver ögesindeki tüm baskı işlerinin ön ayarını değiştirme	14
Fiery Essential Driver ögesinde bir işi yazdırmak için ön ayar kullanma	14
Fiery Essential Driver içinde ön ayarları düzenleme	15
Fiery Essential Driver içinde ön ayar silme	15
Fiery Essential Driver içinde ön ayarları dışa ve içe aktarma	15
Fiery Essential Driver ögesindeki filigranları kullanma	16
Filigranlı bir iş yazdırma	16
Oturum açma bilgilerini girin	16
Fiery Essential Driver tercihlerini değiştirme	17
Fiery Essential Driver içinde PostScript dosyalarını yönetme	17
PostScript dosyasına yazdırma ayarları	17

Windows için Fiery Essential Driver

Fiery Essential Driver uygulamalarınızın Fiery sürücüsü ile iletişimini ve belgelerinizi yazdırmasını sağlar.

Fiery Essential Driver kullanırken aşağıdakileri kontrol edin:

- Fiery Essential Driver, çoğu uygulama ve yazıcı için varsayılan ayarlara sahiptir. Yeni bir yazıcı seçeneği yüklerseniz veya belirli bir özellik ayarlamak isterseniz ön ayarları kolayca değiştirebilirsiniz.
- Yazdırma seçenekleri ve seçeneklerin ayarları, yazıcınızın belirli özelliklerine erişmenizi sağlar.
- Bazı Fiery Essential Driver yazdırma seçenekleri (dosya özellikleri) iş yazdırırken uygulamalarınızdan da kullanılabilir.
- Genellikle, Fiery Essential Driver yazdırma seçeneklerini Ayarlar penceresinden veya Aygıtlar ve Yazıcılar klasöründen değiştirildiğinde, seçilen yazıcıyla yazdırılan tüm işlerde geçerli olan global ayarlar değişir. Uygulamaya özgü ayarlar global ayarları geçersiz kılabileceğinden, aynı ayarları uygulamadan seçmeniz de gerekebilir. Uygulamadan seçilen yazdırma ayarları genelde uygulama açıkken, mevcut oturum süresince etkin kalır.

Tam taşma ve ölçekleme için uygulamaya özel seçenekleri olan uygulamalardan yazdırma işlemi gerçekleştirirken, çoğu uygulama için ilgili yazdırma seçeneği ayarlarını Fiery Essential Driver ögesinde tanımlamanızı öneririz. Adobe uygulamaları için, tam taşma ve ölçekleme ayarları uygulamanın Yazdır penceresinde yapıldıysa ve Fiery Essential Driver ögesinde bunları uygulama ayarlarıyla eşleştirmediyse, çıktı ölçeği ve yazdırılan görüntü farklı olabilir.

Belirli Fiery Essential Driver yazdırma ayarları ve yazdırma seçenekleri hakkında bilgi için yazıcı yöneticinizle görüşün.

Fiery Essential Driver ögesinin komut satırı ile yüklenmesi

WebTools üzerinden indirilen Windows sürücü artık sürücünün herhangi bir istemciye sessiz yüklenmesini destekliyor. Bu özellik çeşitli üçüncü taraf dağıtım araçları ile Windows sürücüsünün kurumsal yüklenmesini desteklemektedir.

Hataları görüntülemek için Olay Görüntüleyici > Windows Günlükleri > Uygulama seçimini yapın. Hatanın kaynağı olarak PRNTDRV.EXE listelenecektir.

Not: Hata mesajları da komut penceresinde görüntülenecektir.

Aşağıdaki özellikler desteklenmektedir:

- Fiery Essential Driver Yükleyici Sihirbazı'nı başlatma

Not: Fiery Essential Driver Yükleyici Sihirbazı'nı başlatmak için komut satırından veya Windows Gezgini'nden PRNTDRV.EXE 'yi başlatın.

- Baskı makinesi sürücüsü ve baskı makinesinin sessiz yüklenmesi

- Sürücü paketinin desteklediği modellerin listesi
- Sürücü paketinin desteklediği yerel ayarların listesi
- Sürücü paketinin çıkarılması
- **Not:** Listelenen son dört işleve komut satırından `PRNTDRV.EXE`'ye belirli parametreler uygulanarak erişilebilir.

Not: Tüm işlevler için `CMD.EXE` komut penceresini yönetici modunda açın. Komut penceresi açıldığında klasörü `PRNTDRV.EXE`'nin bulunduğu dizine taşıyın.

Fiery Essential Driver Yükleyici Sihirbazı'nı başlatma

Fiery Essential Driver Installer Wizard Setup.exe, sürücü paketinde ise başlatılır ve hiçbir parametre `PRNTDRV.EXE`'ye geçirilmez. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

- Gezginde `PRNTDRV.EXE`'ye çift tıklayın
- Komut penceresine `PRNTDRV.EXE` yazın

Not: `PRNTDRV.EXE` çift tıklandığında baskı makinesi sürücüsü paket ayıklama penceresi görüntülenmez. Bunun yerine baskı makinesi sürücüsünün yüklenmesi devam eder ve Fiery Essential Driver Yükleyici Sihirbazı görüntülenir.

Baskı sürücüsü ve baskı makinesinin sessiz yüklenmesi

Komut: `PRNTDRV.EXE /install [-i ipaddress/hostname] [-l locale] [-m model] [-p printername] [-q queue]`

- `-i` baskı makinesinin yöneldiği baskı sunucusunun IP adresini/ana bilgisayar adını belirler. Belirlenen IP adresinin/ana bilgisayar adının geçerli bir baskı sunucusuna ait olduğunu teyit etmek kullanıcının denetimindedir. Geçerlilikleri için bir kontrol yapılmaz. Bu parametre gereklidir; olmadığında hata bildirimini alırsınız.
- `-l` yüklenmesi gereken baskı makinesi sürücüsünün iki harfli yerel ayarını belirler. Baskı makinesi sürücüsü paketi birden çok dili destekliyorsa bu parametre gereklidir; parametre yoksa hata bildirimini alırsınız. Baskı makinesi sürücüsü paketi yerel ayara özgü ise sürücü paketindeki yalnızca bir sürücü yüklenebilir olacağından bu parametre gerekli olmaz.
- `-m` yüklenmesi gereken sürücünün modelini belirler. Sürücü paketi genellikle en az iki baskı sürücüsü modelini destekler. Bu parametre gereklidir; olmadığında hata bildirimini alırsınız.

Not: Model adı çift tırnak içinde olmalıdır.

- `-p` baskı makinesinin adını belirler. Bu parametre isteğe bağlıdır ve belirtilmezse, baskı makinesi adı olarak baskı makinesi modelinin adı ayarlanır.

Not: Baskı makinesi adı çift tırnak içinde olmalıdır.

- `-q` baskı makinesinin baskı yapması gereken baskı kuyruğunu belirler. Beklet, Yazdır veya Doğrudan kuyruklarından biri olabilir veya sanal baskı makinesi adı olabilir. Belirtilen yazdırma kuyruğunun veya sanal yazıcının sunucuda bulunduğunu teyit etmek kullanıcının denetimindedir. Bu parametre isteğe bağlıdır ve belirtilmezse, baskı kuyruğu varsayılan olarak "yazdır" şeklinde ayarlanır.

Sürücü paketinin desteklediği modelleri listeleme

Komut: `PRNTDRV.EXE /listmodels [locale]`

Belirli yerel ayarın desteklediği modelleri listelemek için iki harfli yerel ayarın `/listmodels` anahtarının yanında belirlenmesi gerekir. Belirlenen yerel ayar geçersiz veya sürücü paketi tarafından desteklenmiyorsa, hata bildirimini

alırsınız. Sürücü paketi birden çok yerel ayarı destekliyorsa, bu parametre gereklidir. Sürücü paketi yerel ayara özgü ise (tek yerel ayarı destekliyorsa), bu parametre yok sayılabilir.

Sürücü paketinin desteklediği yerel ayarları listeleme

Komut: **PRNTDRV.EXE /listlocales**

Sürücü paketinin çıkarılması

Komut: **PRNTDRV.EXE /extract [path]**

[path] parametresi isteğe bağlıdır ve sağlanmazsa sürücü paketi PRNTDRV.EXE'nin bulunduğu başka bir klasörde yer alacak Prntdrv klasörüne çıkarılır. Yol belirlenecek ise tam olmalıdır.

Fiery Essential Driver ögesini kaldırma

Fiery Essential Driver ögesini istemci bilgisayardan kaldırabilirsiniz.

Kaldırma yardımcı uygulamaları yüklenip istemci bilgisayardan yerel olarak kullanılabilir. Yazılımı kullanmadan önce Fiery Essential Driver ögesine bağlanmanız gerekmez.

Fiery Essential Driver ögesini Fiery Printer Delete Utility'i kullanarak kaldırabilirsiniz.

Fiery Printer Delete Utility

The Fiery Printer Delete Utility yüklenerek bir istemci Windows bilgisayarından Fiery Essential Drivers ögesini kaldırmak için yerel olarak kullanılabilir. Yazılımı kullanmadan önce Fiery sunucusuna bağlanmanız gerekmez.

Baskı makinesi sürücülerini kaldırmak için Windows istemcili bilgisayara Printer Delete Utility kurulmalıdır.

Fiery Printer Delete Utility, Fiery web sitesinden indirilebilir.

- 1 [İndirme Merkezi](#)'ne gidin.
- 2 Sistem yazılım güncellemelerini ve belgelerini indirmeden önce kayıt olmanız gerekir. Kayıt bilgilerinizi göndermek için Gönder'e tıklayın.
- 3 İndirme Merkezi'ndeki Uygulama Yazılımı ve Araçlar sekmesine tıklayın.
- 4 Yazılım Seçin listesinden Fiery Driver'ı, Sürüm Seçin listesinden Fiery Printer Delete Utility'yi seçip Bul'a tıklayın.
- 5 Sonuç listesinde FieryPrinterDeleteUtility.zip dosyasını bulup İndir'e tıklayın.
- 6 Lisans sözleşmesinin koşullarını kabul etmek için Kabul ediyorum'a tıklayın.
- 7 FieryPrinterDeleteUtility.exe dosyasına çift tıklayıp ekrandaki talimatları izleyin.

Windows Fiery Essential Driver'ını kaldırma

Windows Fiery Essential Driver, Fiery Printer Delete Utility ile kaldırılabilir.

- 1 Başlat > Tüm Programlar > Fiery > Printer Delete Utility yolunu izleyin.
Printer Delete Utility penceresi açılır ve bilgisayarda bulunan tüm Fiery Essential Drivers öğeleri listelenir.
- 2 Şunlardan birini yapın:
 - Bir yazıcıyı silmek için yazıcı adının yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve Seçilen yazıcıları sil'e tıklayın.
 - Kurulu tüm yazıcı sürücülerini silmek için Tüm yazıcı sürücülerini sil onay kutusunu işaretleyin ve Tamam'a tıklayın.
- 3 Yazıcı sürücülerini silme işlemini tamamladığınızda Çıkış'a tıklayın.

Yazıcı sürücülerini silmek için komut satırı talimatlarını kullanma

Komut satırı işlevlerini kullanarak yazıcıyı ve ilgili yazıcı sürücüsünü Windows'tan kaldırabilirsiniz.

Windows baskı makinesi sürücülerini kaldırma

Windows işletim sisteminde komut satırı işlevleriyle bir baskı makinesini ve ilgili baskı makinesi sürücüsünü kaldırmak için Komut İstemi'nden Fiery Printer Delete Utility'yi kullanabilirsiniz.

Visual C++ Yeniden Dağıtılabılır paketinin en yeni sürümü, Fiery Printer Delete Utility'nin çalıştığı bilgisayarda yüklü olmalıdır.

- 1 WebTools kullanarak Fiery Printer Delete Utility'yi yükleyin.
 - a) İnternet veya intranet tarayıcınızı açarak Fiery sunucusu DNS adını veya IP Adresini girin.
 - b) Yazılım indirmeleri seçeneğini genişletin.
 - c) Windows sekmesi altındaki Baskı Makinesi Sürücülerini bağlantısına tıklayın ve yükleme işlemi için ekrandaki talimatları izleyin.
 - d) Baskı makinesi sürücüsü dosyalarının indirildiği yerel klasöre gidin ve Fiery Printer Delete Utility klasörüne çift tıklayın.
 - e) setup.exe dosyasına çift tıklayın ve yardımcı programı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2 Windows sisteminizde Komut İstemi'ni yönetici olarak başlatın ve Fiery Printer Delete Utility'nin yüklü olduğu yola gidin.
\\Program Files\Fiery\Applications3\PrinterDeleteUtility klasörüne yüklenmiştir.

3 Şu komutu girin: **Start /wait Printer Delete Utility.exe** [options]

[options] aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

-rmPrints	Tüm baskı makinelerini kaldırır
-p "\\Printer1, Printer2\"	Belirtilen baskı makinelerini kaldırır. Baskı makinesi adları virgülle ayrılmalı ve listenin tamamı "\\ \" içerisinde olmalıdır.
-getInstalledPrinters	Fiery Essential Drivers kullanan her yazıcıyı içeren bir liste getirir.

Yüklü olan yazıcıları açma

Bir bilgisayarda yüklü yazıcılar listesine nasıl gideceğiniz işletim sisteminize bağlıdır.

1 Ağnızdaki aygıtlara ve yazıcılara gidin.

Yazıcılar, Yazıcılar ve Tarayıcılar sekmesinde ya da Aygıtlar ve Yazıcılar klasöründe görüntülenir.

2 Şunlardan birini yapın:

- Windows 11: Masaüstünde, ekranın sol alt köşesindeki Başlat düğmesine sağ tıklayın. Ayarlar'a tıklayın. Bluetooth ve aygıtlar'a tıklayın ve sonra Yazıcılar ve tarayıcılar'ı seçin.
- Windows Server 2022: Masaüstünde, ekranın sol alt köşesindeki Başlat düğmesine sağ tıklayın. Ayarlar'a tıklayın. Cihazlar'a tıklayın ve sonra Yazıcılar ve tarayıcılar'ı seçin.
- Windows Server 2019: Masaüstünde, ekranın sol alt köşesindeki Başlat düğmesine sağ tıklayın. Ayarlar'a tıklayın. Cihazlar'a tıklayın ve sonra Yazıcılar ve tarayıcılar'ı seçin.
- Windows 10/Server 2016: Masaüstünden ekranın sol alt köşesindeki Başlat düğmesine sağ tıklayın. Ayarlar'a tıklayın. Cihazlar'a tıklayın ve sonra Yazıcılar ve tarayıcılar'ı seçin.

Not: Fiery Essential Driver, 21H2 ve önceki sürümler de dahil tüm Windows 10 sürümlerini destekler.

Fiery Essential Driver sekmesi

Sekme, sık kullanılan tüm yazdırma işlevleri için bir kontrol merkezi olarak işlev görür.

Fiery Essential Driver sekmesi yazıcıya özgü tüm ön ayarları içerir. Bir fabrika ön ayarı seçmeniz durumunda iş Kurulum sırasında girilen ayarlara veya yazıcının varsayılan ayarlarına göre yazdırılır.

Not: Ayrıca, bir uygulamadan bazı Fiery Essential Driver sekme seçeneklerine erişebilir ve bunları ayarlayabilirsiniz, ayrıca uygulama ayarları Yazdırma tercihleri aracılığıyla yapılan ayarları geçersiz kılabilir.

Ayrıca, Command WorkStation gibi bazı yardımcı programlar bir iş için bazı yazdırma ayarlarını geçersiz kılabilir. (Bkz. *Fiery Command WorkStation yardımı*.)

Fiery Essential Driver grupları

Fiery Essential Driver grupları, kolay erişim için seçenekleri kategorilere göre yazdırır. Her grup veya sekme, birbiriyle ilişkili olan veya birbirini tamamlayan seçenekleri içerir.

- Ön ayarlar - Yazdırma işleminde kullanılacak ön ayarları ve bir işin kopya sayısını belirtme seçeneğini içerir. Fabrika ön ayarları varsayılan olarak Ön ayarlar sekmesinde yer alır. Mevcut fabrika ön ayarları konusunda daha fazla bilgi için bkz. [Fiery Essential Driver ön ayarları](#) sayfa no 13.
- Ön ayar ayarları - her ön ayar için ek ayarları ve bir işin kopya sayısını belirtme seçeneğini içerir. Ön ayar ayarları sekmesi, özel ön ayarlar oluşturmak için ön ayarları düzenlemenize imkan tanır.
- Kullanıcı kimlik doğrulaması - Kullanıcı kimlik doğrulaması için gerekli olabilecek tüm bilgiler.
- Tercihler - Fiery Essential Driver ögesinde Ön tanımlı ayarlar ve Üretim ayarları arasında geçiş yapmanıza imkan tanır.
Üretim ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Fiery Driver yardımı*.
- Hakkında - Mevcut Fiery Essential Driver sürümünüz hakkında bilgiler içerir. Çift Yönlü İletişim açıkken Fiery sunucuları ile ilgili ayrıntıları da görüntüleyebilirsiniz.
- Araçlar- Bağlı Fiery sürücüsü tarafından desteklenen tüm Fiery uygulamaları.

Not: Araçlar sekmesinin görüntülenebilmesi için yazıcınız için Çift yönlü iletişim'in açık olması gerekmektedir.

Fiery Essential Driver sekmesini açın

Ön ayarları seçmek ve oluşturmak için Fiery Essential Driver sekmesini kullanabilirsiniz.

- 1 Yüklü olan yazıcıları listeleyen klasörü açın. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 9.)
- 2 Şunlardan birini yapın:
 - Aygıtlar ve Yazıcılar klasöründe, istediğiniz yazıcı simgesine sağ tıklayın ve Yazdırma Tercihleri'ne tıklayın.
 - Yazıcılar ve tarayıcılar sekmesinde Yönet'e ve ardından Yazdırma tercihleri'ne tıklayın.
- 3 Fiery Essential Driver sekmesine tıklayın.

Yazıcıya yüklenen seçenekleri ayarlamak için Fiery Essential Driver ögesini kullanın

Yazıcıda yüklü seçenekler için bilgisayarınızdan Fiery sunucusunu yapılandırarak yazıcının ve Fiery sunucusunun yazdırma seçeneklerini uygun şekilde kullanabilirsiniz.

Çift Yönlü İletişim açıldığında, yüklenebilir seçeneklerde manuel olarak yaptığınız tüm ayarları geçersiz kılar. Çift yönlü iletişim, ayrıca Fiery Essential Driver ögesinin yazıcıyı sorgulamasına ve hali hazırda yüklü olan seçenekleri almasına olanak sağlar. Yüklü seçenekler Yüklü Seçenekler altında listelenir ve bu seçeneklere bağlı olan Fiery Essential Driver ayarları etkinleştirilir.

Yüklenabilir seçenekleri manuel olarak yapılandırdığınızda, yazıcıları gerçek yapılandırmasıyla eşleştirmeniz gerekir. Aksi takdirde, Fiery Essential Driver ögesinde görüntülenen yazdırma seçenekleri, gerçekte kullanılabilir olan yazdırma seçenekleriyle eşleşmeyebilir.

Ayrıca seçeneklerin varsayılan değerlerine geri dönebilirsiniz.

Fiery Essential Driver ile yazıcıya yüklenen seçenekleri değiştirme

Yazıcıya yüklenen seçenekleri düzenlemek için Fiery Essential Driver ögesini kullanmalısınız.

Not: Yüklü olan seçenekleri yapılandırmak için Çift Yönlü İletişim'i elle kapatmanız gerekir (onay kutusunun işaretini kaldırın).

Not: Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) özelliği, Fiery sunucusu tarafından desteklenen Windows işletim sistemlerinde mevcuttur. Yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra, yüklenbilir seçenekleri eklemek veya değiştirmek için Yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmanız gerekir.

- 1 Yüklü olan yazıcıları listeleyen klasörü açın. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 9.)
- 2 Kullanıcı Hesabı Denetimi'ne sahip Windows bilgisayarlar için Fiery sunucusu simgesine sağ tıklayın, Yönetici olarak çalıştır'ı ve ardından Yazıcı özellikleri veya Özellikler seçimini yapın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi açılır.
Yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcı'yı seçin, şifreyi yazın ve ardından Tamam'a tıklayın.
- 3 İsteddiğiniz yazıcı simgesine sağ tıklayın ve ardından Yazıcı özellikleri veya Özellikler'e tıklayın.
- 4 Kullanmak istediğiniz seçeneğin mevcut olduğunu doğrulamak için Donatılar (veya Yapılandırma ya da Yüklenbilir Seçenekler) sekmesine tıklayın.
- 5 Yüklü olan seçenekleri yazıcının kendisinden almak için, Çift yönlü iletişim ögesini seçin, yazıcıya bağlı olan Fiery sunucusu IP adresini veya DNS adını yazın ve ardından Güncelle ögesine tıklayın.
- 6 Yüklü olan seçenekleri el ile yapılandırmak için Kullanılabilir Seçenekler listesinden bir seçeneği belirleyin ve Ekle'ye tıklayın. Yüklü olan seçeneklerin varsayılan ayarlarına geri dönmek için Varsayılanlar'a tıklayın.

Not: Yazıcıda seçeneğin gerçekten yüklü olduğundan emin olun.

- 7 Her açıldığında sürücüdeki yüklü seçenekleri otomatik olarak güncellenmesini sağlamak için Fiery Driver'ı Açıldığında Güncelle'yi seçin.

Bu sayede bir veya daha fazla yüklü olan seçenek değiştirildiğinde veya kullanılamaz duruma geldiğinde seçilen ayarlar arasında çakışma olması engellenir.

- 8 Yazdırma sırasında oluşan hatalara ilişkin e-posta bildirimini almak istiyorsanız, E-posta Bildirimini Etkinleştir'i seçin ve e-posta bildirimini gönderileceği e-posta adresini yazın.

E-posta bildirimini etkinleştir seçeneği yalnızca Fiery sunucusunun Kurulum kısmında E-posta hizmeti açılmış olduğu zaman görüntülenir. (Kullanıcı kılavuzu setinin bir parçası olan *Yapılandırma ve Kurulum* bölümüne bakın.)

- 9 Uygula'ya ve ardından Tamam'a tıklayın.

Yazıcı sürücüsünün doğru kurulabilir seçenekleri uygulaması için Tamam'a tıklamanız gereklidir.

Not: Pencereyi kapatmak için İptal tuşuna veya Kapat simgesine tıklarsanız, yüklenbilir seçenekler doğru şekilde uygulanmaz.

Fiery Essential Driver ile yazdırma ayarlarını değiştirme.

Geçerli belgenin veya bilgisayarınızdan gönderdiğiniz tüm belgelerin yazdırma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bir ayarı nereden değiştirdiğiniz değişikliğin kapsamını belirler:

- Bir uygulamadan yapılan değişiklikler genellikle bu uygulama açıkken yazdırılan belgeler için geçerlidir.
- Yazdırma tercihlerinde yapılan değişiklikler seçili yazıcıya ve bu yazıcıya gönderilen tüm baskı işlerine uygulanır. Fakat uygulama içinde aynı yazdırma seçeneği ayarını belirlerseniz, uygulama ayarı Yazdırma tercihlerindeki ayarı geçersiz kılabilir.

Not: Tek bir belgenin yazdırma ayarını değiştirmek için Yazdırma tercihlerini kullanırsanız, gerekirse geçerli uygulama oturumu sırasında diğer belgeleri yazdırmadan önce ayarı varsayılan değerine döndürmeyi unutmayın. Uygulamayı kapatmak, Yazdırma tercihlerindeki tüm ayarları varsayılan değerlerine döndürür.

Bazı görevlerde ayarları değiştirmek için farklı bir yöntem gerekir. Örneğin, yazı tipi ayarlarında yapacağınız değişiklikleri uygulama üzerinden değil Yazdırma tercihlerinden yapmanız gerekir. Ayrıca, uygulamanız ayarları değiştirmenize izin vermiyorsa, Yazdırma tercihlerini kullanın.

Bilgisayarınızdan gönderilen tüm belgeler için yazdırma ayarlarını değiştirme

Yazdırma tercihleri penceresi tüm belgeler için varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Uygulamanın Yazdır penceresi, bir belgenin bazı varsayılan yazdırma ayarlarını geçersiz kılmanızı sağlar. Bir yazdırma ayarı kullanılmıyorsa, bilgisayarınızdan gönderilen tüm belgeler için yazdırma ayarını değiştirerek ayarı kullanılabilir duruma getirebilirsiniz.

Not: Tüm yazdırma işleri için aynı ayarı kullanmayacaksınız, her benzersiz yazdırma ayarı grubunu birer ön ayar olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Uygulamanızda Dosya > Yazdır veya Dosya > Yazdırma ayarları yolunu izleyin ve ardından yazıcınız olarak Fiery sunucusunu seçin.
- 2 Belge özellikleri penceresini görüntüleyen düğmeye tıklayın.
Belge özellikleri penceresini açma adımlarının sırası, uygulamaya göre değişiklik gösterir.
- 3 Fiery Essential Driver sekmesini açın. (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10.)
- 4 Yazdırma ayarları için istediğiniz ön ayarı seçin veya özel bir ön ayar oluşturun.
- 5 Yazdırma ayarlarını belirledikten sonra Tamam'a ve ardından yazdırma işinizi göndermek üzere Yazdır'a tıklayın.

Fiery Essential Driver içindeki ön ayarlar

Ön ayar, istediğiniz zaman erişebileceğiniz Fiery Essential Driver ögesindeki yazdırma ayarları koleksiyonudur.

Ön ayarlar sekmesinden bir iş ön ayarı seçebilir veya Fiery Essential Driver içinde ayarlanan geçerli seçenekleri temel olarak yeni bir ön ayar oluşturabilirsiniz. Tüm özellikler, başlangıç varsayılan ayarlarını görüntüler. Özel bir ön ayar oluşturmak için bir ön ayarı düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

İki tür iş ön ayarı vardır:

- Fabrika ön ayarları - ön ayarlar Fiery Essential Driver ögesinde varsayılan olarak kullanılabilir.
Fabrika ön ayarları özel ön ayar olarak düzenlenebilir ve kaydedilebilir. Fakat, bir fabrika ön ayarını değiştiremezsiniz. Mevcut fabrika ön ayarları konusunda daha fazla bilgi için bkz. [Fiery Essential Driver ön ayarları](#) sayfa no 13.
- Özel ön ayarlar - Özelleştirebileceğiniz ve Fiery Essential Driver ögesindeki ön ayar listesine ekleyebileceğiniz ön ayarlar.
Özel ön ayarlar mevcut fabrika ön ayarlarından oluşturulabilir. Ön ayarlar konusunda daha fazla bilgi için bkz. [Fiery Essential Driver içinde bir ön ayar oluşturma](#) sayfa no 14.

Fiery Essential Driver ön ayarları

Fiery Essential Driver ön ayarları birbiriyle ilişkili olan veya birbirini tamamlayan yazdırma seçeneklerini içerir. Fabrika ön ayarları varsayılan olarak kullanılabilir. Ayrıca Ön ayarlar sekmesinde yer alacak özel ön ayarlar da oluşturabilirsiniz.

- Hızlı yazdırma - En sık kullanılan iş özelliklerini kullanarak işleri yazdırır.
- Doğa dostu yazdırma - Kağıttan tasarruf etmek için işleri kağıdın her iki tarafına tek renkli olarak yazdırır. Doğa dostu yazdırma ön ayarı yalnızca siyah beyaz veya gri tonlamalı olarak yazdırır.
- 2 taraflı yazdırma - İşleri kağıdın iki tarafına yazdırır.
- Filigran damgası - Filigranın yerleştirilmesini ve stilini tanımlayan tüm filigran özellikleri.
- Kitapçık - Belgelerinizden basit bir kitapçık oluşturur.

Ön ayar görünümünü değiştirme

Ön ayarlar sekmesinde görüntülenen ön ayarları belirleyebilirsiniz.

- 1 Fiery Essential Driver sekmesini açın. (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10.)
- 2 Hazır Ayarlar sekmesinde, görüntülenen hazır ayarları değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - Tüm ön ayarlar
 - Fabrika ön ayarları
 - Özel ön ayarlar

Fiery Essential Driver ögesinde ön ayarlarla çalışma

Ön ayarlar oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca bir ön ayar için varsayılan ayarlara geri dönebilirsiniz.

Not: Ön ayarlar dosya biçimi .sav veya .xml'dir. .sav dosyası için her ön ayar ayrı bir dosyadır. .xml dosyası için tüm ön ayarlar tek bir dosyadadır. Ön ayarlar dosyası belirli bir kullanıcı için oluşturulur.

Fiery Essential Driver içinde bir ön ayar oluşturma

Yaygın olarak kullanılan yazdırma ayarlarını içeren bir ön ayar oluşturabilirsiniz. Fiery Essential Driver içinde ön ayarlar, fabrika ön ayarı düzenlenerek oluşturulur.

Ön ayarı yerel bilgisayarınıza kaydedersiniz ve başkalarıyla paylaşamazsınız.

- 1 Fiery Essential Driver sekmesini açın. (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10.)
- 2 Ön ayarlar sekmesinde, düzenlemek istediğiniz ön ayarın sağ üst köşesindeki kalem simgesine tıklayın.
- 3 Daha fazla öğesine tıklayın ve yazdırma ayarlarını istediğiniz şekilde belirleyin.
- 4 Kaydet'e tıklayın.
- 5 Ön ayar kaydetme penceresinde, ön ayar adını yazın ve Kaydet'e tıklayın.

Not: Girdiğiniz ad her ön ayar için benzersiz olmalıdır. Ön ayar adı, başka bir ön ayar tarafından kullanılmamalıdır.

Fiery Essential Driver ögesindeki tüm baskı işlerinin ön ayarını değiştirme

Tüm baskı işlerinin ön ayarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Fiery Essential Driver sekmesini açın. (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10.)

Not: Bir uygulamanın Yazdır penceresinden Fiery Essential Driver sekmesine erişip bir ön ayarı seçtiğinizde, ilgili ön ayar yalnızca geçerli uygulama oturumu için kullanılır.

- 2 Ön ayarlar sekmesinde farklı bir ön ayar seçin.
- 3 Ön ayarlar listesinden farklı bir ön ayar seçin.

Fiery Essential Driver ögesinde bir işi yazdırmak için ön ayar kullanma

Ön ayarlar sekmesi, tüm yazdırma işleri için varsa ön ayarların kullanılabilir olduğunu gösterir. Bir işi ön ayar kullanarak yazdırdıktan sonra, başka bir ön ayar seçilene kadar aynı ön ayar kullanılır.

Not: Ön ayarları farklı Fiery Essential Drivers öğeleri arasında paylaşamazsınız.

- 1 Bir belge açın ve Dosya > Yazdır veya Dosya > Yazdırma ayarları yolunu izleyin ve ardından yazıcınız olarak Fiery sunucusunu seçin.
- 2 Belge özellikleri penceresini görüntüleyen düğmeye tıklayın.
Belge özellikleri penceresini açma adımlarının sırası, uygulamaya göre değişiklik gösterir.
- 3 Ön ayarlar sekmesinde bir ön ayar seçin.
Not: Bir fabrika ön ayarı veya özel ön ayar seçebilirsiniz. Ön ayarlar sekmesinde yer alması için öncelikle bir ön ayar oluşturulmalıdır.
- 4 Belge özellikleri penceresinde Tamam'a tıklayın.

Fiery Essential Driver içinde ön ayarları düzenleme

Ön ayarlar, Fiery Essential Driver sekmesinde ayarladığınız yazdırma seçeneklerinin çoğunu içerir. Ön ayar seçtikten sonra Ön ayarlar sekmesindeki bir ayarı geçersiz kılabilirsiniz, ancak ön ayarı kaydetmeniz gerekir.

- 1 Fiery Essential Driver sekmesini açın. (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10.)
- 2 Ön ayarlar sekmesinde, düzenlemek istediğiniz ön ayarın sağ üst köşesindeki kalem simgesine tıklayın.

Not: Bir fabrika ön ayarını düzenleyip özel ön ayar olarak kaydedebilirsiniz. Yazdırma ayarlarını varsayılan değerlerine döndürmek için Sıfırla simgesine tıklayın.

- 3 Yazdırma ayarlarını değiştirin.
- 4 Kaydet'e tıklayın.
- 5 Ön ayar kaydetme penceresinde, ön ayar adını ve isterseniz bir açıklama girin.

Not: Mevcut bir ön ayarın yerine geçmesi için aynı adı vererek başka bir özel ön ayar oluşturabilirsiniz. Fabrika ön ayarları için, ön ayar adı başka bir ön ayar tarafından kullanılmamalıdır.

- 6 Kaydet'e tıklayın.

Fiery Essential Driver içinde ön ayar silme

Fiery Essential Driver içindeki ön ayarları yönetme penceresinden ön ayarları silebilirsiniz. Özel ön ayarlar silinebilir ancak fabrika ön ayarlarını silemezsiniz.

Not: Bir ön ayarı silmek için ilgili ön ayarın kullanılmıyor olması gerekir.

- 1 Fiery Essential Driver sekmesini açın. (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10.)
- 2 Ön ayarlar sekmesinde menüden Ön ayarları yönet'i seçin.
- 3 Sil simgesine tıklayın.
- 4 Kaydet'e tıklayın.

Fiery Essential Driver içinde ön ayarları dışa ve içe aktarma

Fiery Essential Driver ile özel ön ayarları dışa ve içeri aktarabilirsiniz.

- 1 Fiery Essential Driver sekmesini açın. (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10.)
- 2 Ön ayarlar sekmesinde menüden Ön ayarları yönet'i seçin.
- 3 Şunlardan birini yapın:
 - Fiery Essential Driver ögesinde ön ayarları içeri aktarmak için Ön ayarları içeri aktar'a tıklayın.
 - Seçilen her ön ayarı tek bir dosya şeklinde (örneğin ÖnAyarAdı.sav) dış aktarmak için Özel ön ayarları dışa aktar simgesine tıklayın.

- 4 Presets.xml dosyasını kaydetmek veya almak için bir konuma göz atın.
- 5 PresetName.sav dosyasını kaydetmek veya almak için bir konuma göz atın.
- 6 Kaydet veya Aç ögesine tıklayın.

Fiery Essential Driver ögesindeki filigranları kullanma

Fiery Essential Driver ögesinin Filigran özelliği, metni (yazdırma uygulaması tarafından sağlanandan bağımsız olarak) bir belgenin ilk sayfasına veya her sayfasına yazdırmanıza olanak tanır.

Tüm Fiery sunucusu yazıcıları ve tüm belgeler için filigran damgası tanımlarını belirleyebilir, kaydedebilir ve kullanabilirsiniz. Ayrıca bir belge yazdırırken filigran damgası ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Not: Tüm uygulamalar filigran damgası yazdırmayı desteklemez. Bazı Japonca ve Çince yazı tipleri gibi yazı tipleri filigranda yazdırılmaz.

Filigranlı bir iş yazdırma

Filigranlar yazıcıya özgüdür. Filigranı ilk sayfada veya belgenin her sayfasında yazdırılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Filigranın yalnızca ilk sayfada yazdırılacağını belirtmezseniz, belgedeki her sayfaya bir filigran yerleştirilir.

- 1 Fiery Essential Driver sekmesini açın (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10).
- 2 Ön ayarlar sekmesinden Filigran ön ayarına tıklayın.
- 3 İsteddiğiniz filigranı seçin.
- 4 Yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi belirleyin ve belgeyi yazdırın.

Oturum açma bilgilerini girin

Yazdırma işlemi için Fiery sunucusunda kullanıcı kimlik doğrulaması gerekiyorsa, bu ürünü yazdırmak için kullandığınızda kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekir.

Not: Oturum açma bilgileri ağ etki alanınız/kullanıcı adınız veya yerel bir kullanıcı adı olabilir. Sisteminizin gereksinimleri hakkında sistem yöneticinize danışın.

- 1 Fiery Essential Driver sekmesini açın. (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10.)
- 2 Kullanıcı kimlik doğrulaması simgesine tıklayın.
- 3 Kullanıcı kimlik doğrulaması sekmesinde Ben Misafirim onay kutusunun işaretini kaldırın.

Windows oturumunuz yoksa, onay kutusunu işaretleyin.

Not: Yazdırma işleminin misafir olarak gerçekleştirilebilmesi için Fiery sürücüsünün yapılandırılması gerekir.

4 Şunlardan birini yapın:

- Windows kullanıcı adınızı ve parolanızı girmek için Windows oturum açmayı kullan onay kutusunu işaretleyin.
- Alanlara kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

Not: Bilgisayarınızda yapılandırılan kullanıcı kimlik doğrulamasının türüne bağlı olarak Windows oturum açmayı kullan onay kutusu mevcut olmayabilir.

5 Fiery sunucusunun kullanıcı adınızı, parolanızı ve ayrıcalıklarınızı tanıdığını doğrulamak için Kimliği Doğrula'ya tıklayın.

Not: Doğrulama yalnızca İki yönlü iletişim açık olduğunda çalışır.

6 Kullanıcı kimlik doğrulaması sekmesinin sağındaki sekmeye ek kimlik doğrulaması ayrıntılarını girin.

7 Yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi belirleyin ve belgeyi yazdırın.

Fiery Essential Driver tercihlerini değiştirme

Fiery Essential Driver ögesinde görünen ayarları değiştirebilirsiniz.

- 1** Tercihler sekmesine tıklayın.
- 2** Üretim ayarlarını seçin.
- 3** Tamam'a tıklayın.
Yazdırma Tercihleri penceresi kapanır.
- 4** Fiery Essential Driver sekmesini açın. (Bkz. [Fiery Essential Driver sekmesini açın](#) sayfa no 10.)

Yazdırma tercihleri penceresi yeniden açıldığında, seçtiğiniz yazıcı sürücüsü ayarı görüntülenir.

Fiery Essential Driver içinde PostScript dosyalarını yönetme

PostScript dosyalarına yazdırabilir ve taşınabilir veya Encapsulated PostScript (EPS) dosyaları oluşturabilirsiniz. Dilerseniz Fiery Essential Driver içinden veya uygulamadan bir dosyaya yazdırması için Fiery Essential Driver ögesine talimat da verebilirsiniz.

PostScript dosyasına yazdırma ayarları

PostScript dosyaları oluşturmak üzere ayarlayabilirsiniz. Uygulamanın PostScript dosyasını yazdıramaması durumunda bu yarar sağlar.

- 1** Yüklü yazıcıları listeleyen klasörü açın. (Bkz. [Yüklü olan yazıcıları açma](#) sayfa no 9.)
- 2** İsteddiğiniz yazıcı simgesini sağ tıklayın ve Yazıcı özellikleri veya Özellikler ögesini tıklayın.
- 3** Bağlantı Noktaları sekmesini tıklayın.

- 4** Bağlantı noktası listesinden FILE ögesini seçin.
- 5** Dosyaya yazdırmadan önce gerekirse tüm yazdırma seçeneklerini ve yazıcı denetimlerini ayarlayın.