



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery Color Profiler Suite, v4.8

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Poznámka: Pojem „Color Profiler Suite“ v tomto dokumentu označuje Fiery Color Profiler Suite.

Máte-li předchozí verzi produktu Color Profiler Suite a vaše smlouva o údržbě a podpoře softwaru (SMSA) je platná, nástroj Updater vás upozorní na tuto novou verzi a umožní vám provést upgrade. Pokud vaše smlouva SMSA je již neplatná, nebudete upozorněni, ale můžete spustit nástroj Updater (výběrem možnosti Help (Nápověda) > Check for Updates (Kontrola aktualizací) v hlavním okně), obnovit smlouvu SMSA a následně provést upgrade.

Co je nového ve verzi v4.8?

Tato verze sady Color Profiler Suite zahrnuje nové a vylepšené funkce, včetně následujících:

- Calibrator je nový modul, který vám umožní vytvořit nové nebo aktualizovat stávající kalibrační nastavení pro server Fiery (rekalibrace serveru Fiery). Jedná se o alternativu k nástroji Calibrator v aplikaci Command WorkStation, podporující kalibraci pomocí spektrofotometru EFI ES-6000 a dalších měřicích přístrojů.
- Jako měřicí přístroj je nyní podporován spektrofotometr Konica Minolta FD-9 je nyní podporován (pouze systémem Windows). Tento nástroj může měřit stránky rychle a automaticky. V následujícím vydání bude přidána podpora systému Mac OS X.
- Pro tisk a měření v produktu FieryMeasure jsou k dispozici cíle G7.

Systémové požadavky

Aby bylo možné používat sadu Color Profiler Suite, musí počítač se systémem Windows nebo Mac OS X splňovat následující minimální požadavky.

Windows	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze)• Windows 8 (32bitová nebo 64bitová verze)• Windows 8,1 (32bitová nebo 64bitová verze)• Windows 10 (32bitová nebo 64bitová verze)
---------	--



Mac OS	<ul style="list-style-type: none">• Mac OS verze 10.7• Mac OS verze 10.8• Mac OS verze 10.9• Mac OS v10.10• Mac OS v10.11
Konfigurace	<ul style="list-style-type: none">• 3 GB paměti RAM• 3 GB volného místa na pevném disku pro použití aplikace• Monitor podporující 16bitové barvy při minimálním rozlišení 1024 × 768 (pro nástroj Verifier rozlišení 1280 × 1024)• Je doporučena zvuková karta• 1 port USB 2.0 (napájený) pro spektrofotometr EFI. Pro další měřicí přístroje jsou vyžadovány další porty. <p>Poznámka: Pokud spektrofotometr EFI připojíte k portu USB na většině klávesnic nebo k nenapájenému portu USB, nebude fungovat. Součástí dodávky sady Color Profiler Suite je spektrofotometr EFI a připojovací kabely.</p>
Tiskárna	Libovolná barevná tiskárna CMYK nebo RGB

Potíže opravené ve verzi v4.8

(Windows) Licence se nestáhne automaticky

Pokud jste nově instalovanou sadu Color Profiler Suite spustili na počítači se systémem Windows s nejnovějšími aktualizacemi zabezpečení Microsoft, licence se nemusela stáhnout a aktivovat automaticky. To způsobilo chybovou zprávu „Hardwarový klíč není licencován“. Tento problém je vyřešen.

Opětovné měření pomocí ES-6000

Pokud jste změřili stránku pomocí spektrofotometru ES-6000 a získali neuspokojivé výsledky, mohli stránku měřit znovu, dokud jste měření nepřijali. Tento problém je vyřešen.

(Windows) V nástroji Updater nebyla nalezena smlouva

Pokud jste vyhledávali aktualizace v sadě Color Profiler Suite na počítači se systémem Windows s nainstalovanými nejnovějšími aktualizacemi zabezpečení od společnosti Microsoft, nástroj Updater nemusel najít smlouvu o údržbě a podpoře softwaru (SMSA). Následně se zobrazila chybová zpráva „Smlouva nenalezena“ a deaktivovala se tlačítka. Tento problém je vyřešen.

Online nápověda v hlavním okně nástroje Verifier

Pokud jste online nápovědu otevřeli v nástroji Verifier a výchozím prohlížečem byl Google Chrome, nápověda se nezobrazila. Tento problém je vyřešen.

V řadovém spektrofotometru (ILS) se zobrazí „Zobrazit návod“

Pokud jste v nástroji Verifier jako měřicí nástroj použili řadový spektrofotometr (ILS), mohl se na obrazovce měření zobrazit odkaz Zobrazit návod. Odkaz Zobrazit návod však neposkytoval správné informace pro ILS. Tento problém je vyřešen.

„Připojit údaje pro JDF“ není k dispozici

Při tisku a měření stránky za účelem získání specifických hodnot a poté při zobrazení naměřených barevných hodnot v porovnání s očekávanými referenčními hodnotami v nástroji Verifier nebylo možné vybrat příkaz Připojit údaje pro JDF v nabídce Soubor. Tento problém je vyřešen.

Znamé chyby ve verzi v4.8

Online nápověda v hlavním okně nástroje Verifier (IE)

Pokud otevřete online nápovědu v nástroji Verifier a výchozím prohlížečem je Internet Explorer, musíte nejprve upravit nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer tak, aby bylo možné otevřít obsah ActiveX. Jinak se online nápověda nezobrazí.

Měřicí zařízení se neotevře

Po spuštění z aplikace Command WorkStation se neotevře kalibrace KM-FD5. Důvodem je prázdné heslo správce. Tento problém můžete vyřešit nastavením hesla správce. V aplikaci Command WorkStation vyberte možnost Server > Configure > Zabezpečení > Heslo správce a nastavte heslo správce.

Hlavní okno sady Color Profiler Suite

Fiere XF a Color Profiler Suite

Color Profiler Suite 4.8 a Fiery XF by se neměly instalovat do stejného počítače.

Měřicí přístroj

(Mac OS) Color Profiler Suite zůstává v ukázkovém režimu s licencovaným nástrojem

Pokud spustíte Color Profiler Suite v systému Mac OS v plně licencovaném režimu s připojeným licencovaným měřicím nástrojem, připojíte nelicencovaný měřicí nástroj a poté odpojíte licencovaný měřicí nástroj, Color Profiler Suite přejde do ukázkového režimu. Pokud poté znovu připojíte licencovaný měřicí přístroj, Color Profiler Suite zůstane v ukázkovém režimu. Pro návrat do plně licencovaného režimu je nutné restartovat Color Profiler Suite.

(Mac OS) Po opakovaném připojení není rozpoznán stůl iO

Je-li produkt Color Profiler Suite spuštěn v systému Mac OS s připojeným stolem iO a pak odpojíte a znovu připojíte stůl iO nebo spektrofotometr, stůl iO už nebude rozpoznán. Chcete-li stůl iO nadále používat s produktem Color Profiler Suite, je třeba jej vypnout a pak znovu zapnout.

K těmto potížím může dojít, pokud jste stůl iO zakoupili dříve než v roce 2013.

Chyby měření ES-2000

Pokud se při použití přístroje ES-2000 s pravítkem (nastavení Použit pravítko je zapnuté) zobrazí chyby měření, ověřte, zda je měřicí stránka správně umístěna. Umístěte měřicí stránku na záložní desku tak, aby první měřený proužek byl co nejbližší příchytce. Nastavte pravítko do horní části stránky tak, aby byl vidět pouze první proužek. Po změření každého proužku posuňte pravítko tak, aby byl vidět další proužek.

Chcete-li si prohlédnout obrázek správného umístění, klikněte na odkaz Zobrazit návod na obrazovkách měření stránek produktu Printer Profiler.

Licence spektrofotometru Barbieri Spectropad nerozpoznána v bezdrátovém režimu

Pokud licencovaný spektrofotometr Spectropad připojíte k počítači pomocí bezdrátového síťového připojení a pak spustíte sadu Color Profiler Suite, licence není rozpoznána. Chcete-li použít sadu Color Profiler Suite v plně licencovaném režimu, musíte před spuštěním sady Color Profiler Suite spektrofotometr Spectropad připojit k počítači pomocí připojení USB.

Windows

Název profilu je zkomolený

Uložíte-li profil s popisem, který obsahuje jiné znaky než ASCII (například japonské znaky), může se při zobrazení v aplikaci pro systém Windows 7 nebo Windows 8 stát, že tento popis bude zkomolený, a to proto, že se zobrazí jako znaky ASCII.

Aktualizační nástroj

Stránka pro prodloužení se zobrazí v angličtině

Pokud je sada Color Profiler Suite spuštěna v jiném jazyce než angličtině a v nástroji Updater kliknete na možnost Obnovit SMSA, webová stránka pro obnovení se zobrazí v angličtině.

Printer Profiler

Profil vytvořený pomocí ILS vytváří artefakty

Pokud použijete řadový spektrofotometr (ILS) pro vytvoření profilu a všimnete si nežádoucích artefaktů na snímcích vytištěných pomocí tohoto nového profilu, zkuste pomocí ILS vytvořit nový profil přímo z tiskového rozhraní.

(Mac OS) Printer Profiler zobrazuje varování o předvolbách

Pokud se v Printer Profiler na Mac OS zobrazí varování o předvolbách, odstraňte složku/Users/username/Library/Preferences/Fiery Printer Profiler preferences.

Připojení serveru Fiery Server

Je-li při tisku nebo ukládání přerušeno připojení aplikace Printer Profiler k serveru Fiery Server, může dojít k neočekávaným výsledkům.

Profile Editor

(Mac OS) Uložení profilu

Pokud v systému Mac OS v10.7 a v10.8 ukládáte profil v aplikaci Profile Editor, zadáte do libovolného pole dvoubajtové znaky a pak stisknete klávesu Return, znaky nebudou ověřeny. Chcete-li zadané znaky ověřit, stisknete místo toho klávesu Tab.

Verifier

Jména uživatelů s dvoubajtovými znaky

Verifier se nespustí správně, jste-li k počítači přihlášení pomocí uživatelského jména obsahujícího dvoubajtové znaky. Musíte se přihlásit jako uživatel, jehož jméno neobsahuje dvoubajtové znaky.

Znaky UTF8 nejsou podporovány

Verifier nemůže otevřít profil, pokud název souboru obsahuje znaky UTF8.

Color Verification Assistant

Tisk popisků

Pokud v nástroji Color Verification Assistant v systému Windows vytisknete štítek s výsledky testu na server Fiery Server a pokusíte se změnit nastavení tiskárny, může se stát, že okno Tisk Fiery bude prázdné. V takovém případě je třeba popisek vytisknout do fronty podržených úloh serveru Fiery Server a pak nastavit vlastnosti úlohy pro tisk popisku v aplikaci Command WorkStation.

Zobrazení zkušebních dat v nástroji Verifier

Pokud v nástroji Verifier kliknete na odkaz pro zobrazení zkušebních dat, data se nezobrazí, je-li nástroj Verifier již spuštěný. Musíte nástroj Verifier ukončit a pak na příslušný odkaz kliknout znovu.

Používáte-li nástroj Color Verification Assistant v operačním systému nakonfigurovaném pro dvoubajtové znaky, kliknutí na odkaz pro zobrazení dat v nástroji Verifier vede k chybě a data se nezobrazí.

Auto Verifier

Nastavení Profil zdroje CMYK pro zkušební stránky

Pokud v nástroji Auto Verifier povolíte automatické ověřování pro server Fiery Server, u něhož je pro možnost Profil zdroje CMYK jako výchozí použito nastavení Vynechat převod (nebo vyberete-li předvolbu serveru nebo virtuální tiskárnu s tímto nastavením), zkušební stránka se nevytiskne. Možnost Profil zdroje CMYK je třeba nastavit na konkrétní profil.

Nápověda

Výběry nabídek Nápovědy vyžadují obnovení prohlížeče

Pokud výběr v nabídce Nápověda v hlavním okně sady Color Profiler Suite neotevře správnou webovou stránku, vymažte mezipaměť prohlížeče a restartujte prohlížeč.