



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery Color Profiler Suite, v4.9

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Poznámka: Pojem „Color Profiler Suite“ v tomto dokumentu označuje Fiery Color Profiler Suite.

Máte-li předchozí verzi produktu Color Profiler Suite a vaše smlouva o údržbě a podpoře softwaru (SMSA) je platná, nástroj Updater vás upozorní na tuto novou verzi a umožní vám provést upgrade. Pokud vaše smlouva SMSA je již neplatná, nebudete upozorněni, ale můžete spustit nástroj Updater (výběrem možnosti Help (Nápověda) > Check for Updates (Kontrola aktualizací) v hlavním okně), obnovit smlouvu SMSA a následně provést upgrade.

Novinky v této verzi

Tato verze sady Color Profiler Suite přináší následující nové funkce.

Poznámka: Tato verze vyžaduje novou licenci. Pokud upgradujete ze starší verze 4.x a máte aktuální smlouvu SMSA (smlouva o podpoře), sada Color Profiler Suite stáhne novou licenci automaticky z licenčního serveru EFI.

- Podpora spektrofotometrů Konica Minolta FD-9 v systému Mac OS.
- Podpora vysokorychlostních tiskáren v Kalibrátoru.
- Podpora G7 System Certified společnosti IDEAlliance. Kalibrace tiskáren řízených serverem Fiery na tonalitu G7 a vyvážení šedé pomocí cílů G7.
- Vícekanálové profilování pro vysokorychlostní inkoustové tiskárny řízené serverem Fiery.
- Rozšířené možnosti profilování pro inkoustové tiskárny řízené serverem Fiery XF.
- Podpora revidovaného standardu smluvních nátisků ISO 12647-7:2016 v modulu EFI Verifier. Změny zahrnují povinné ověření přímých barev, pokud je úlohy obsahují, a úpravy různých kritérií plus přísnější ověřovací tolerance.



Systemové požadavky

Aby bylo možné používat sadu Color Profiler Suite, musí počítač se systémem Windows nebo Mac OS X splňovat následující minimální požadavky.

Windows	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze)• Windows 8 (32bitová nebo 64bitová verze)• Windows 8,1 (32bitová nebo 64bitová verze)• Windows 10 (32bitová nebo 64bitová verze)
Mac OS	<ul style="list-style-type: none">• Mac OS verze 10.7• Mac OS verze 10.8• Mac OS verze 10.9• Mac OS v10.10• Mac OS v10.11
Konfigurace	<ul style="list-style-type: none">• 3 GB paměti RAM• 3 GB volného místa na pevném disku pro použití aplikace• Monitor podporující 16bitové barvy při minimálním rozlišení 1024 × 768 (pro nástroj Verifier rozlišení 1280 × 1024)• Je doporučena zvuková karta• 1 port USB 2.0 (napájený) pro spektrofotometr EFI. Pro další měřicí přístroje jsou vyžadovány další porty. <p>Poznámka: Pokud spektrofotometr EFI připojíte k portu USB na většině klávesnic nebo k nenapájenému portu USB, nebude fungovat. Součástí dodávky sady Color Profiler Suite je spektrofotometr EFI a připojovací kabely.</p>
Tiskárna	Libovolná barevná tiskárna CMYK nebo RGB

Potíže opravené ve verzi v4.9

Měřicí zařízení se neotevře

Po spuštění z aplikace Command WorkStation se neotevře kalibrace KM-FD5. Důvodem je prázdné heslo správce. Tento problém můžete vyřešit nastavením hesla správce. V aplikaci Command WorkStation vyberte možnost Server > Configure > Zabezpečení > Heslo správce a nastavte heslo správce.

Stránka pro prodloužení se zobrazí v angličtině

Pokud je sada Color Profiler Suite spuštěna v jiném jazyce než angličtině a v nástroji Updater kliknete na možnost Obnovit SMSA, webová stránka pro obnovení se zobrazí v angličtině.

Známé chyby ve verzi v4.9

Ukazuje se výstraha týkající se ladění wxWidgets

Výstraha týkající se ladění wxWidgets se ukazuje při vyhledávání dostupných serverů Fiery v Kalibrátoru sady Color Profiler Suite.

Online nápověda v hlavním okně nástroje Verifier (IE)

Pokud otevřete online nápovědu v nástroji Verifier a výchozím prohlížečem je Internet Explorer, musíte nejprve upravit nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer tak, aby bylo možné otevřít obsah ActiveX. Jinak se online nápověda nezobrazí.

Hlavní okno sady Color Profiler Suite

Navigační tlačítka jsou skrytá

Pokud na počítači se systémem Windows 10 změňte velikost textu, aplikací a dalších položek, může se stát, že navigační tlačítka v okně Color Profiler Suite budou skrytá.

Měřicí přístroj

V nástroji se nezaregistruje stránka políček

V nástroji Barbieri Spectro Swing se nezaregistruje stránka políček s rozložením 46 políček a automatickým umístěním.

V systému Mac OS X nefunguje připojení USB ze spektrofotometru KM FD9

Je-li spektrofotometr KM FD9 připojen přes USB k počítači Mac OS X se systémem Mac OS X 10.11, nefunguje Fiery Measure.

Nefunguje ethernetové připojení ke spektrofotometru KM FD9

Podle toho, který síťový port vyberete pro ethernetové připojení ke spektrofotometru KM FD9, nemusí připojení fungovat. Pokud nefunguje, zkuste jiný port.

Ve Windows nefungují ovladače plug and play

V systému Windows 7 a 8 spektrofotometr KM FD9 nefunguje s ovladači USB nainstalovanými funkcí plug and play. Ovladač je nutné aktualizovat ručně. Přejděte do Správce zařízení, klikněte pravým tlačítkem na nástroj a přejděte do složky C:\Program Files (x86)\Common Files\EFI\Drivers.

(Mac OS) Color Profiler Suite zůstává v ukázkovém režimu s licencovaným nástrojem

Pokud spustíte Color Profiler Suite v systému Mac OS v plně licencovaném režimu s připojeným licencovaným měřicím nástrojem, připojíte nelicencovaný měřicí nástroj a poté odpojíte licencovaný měřicí nástroj, Color Profiler Suite přejde do ukázkového režimu. Pokud poté znovu připojíte licencovaný měřicí přístroj, Color Profiler Suite zůstane v ukázkovém režimu. Pro návrat do plně licencovaného režimu je nutné restartovat Color Profiler Suite.

(Mac OS) Po opakovaném připojení není rozpoznán stůl iO

Je-li produkt Color Profiler Suite spuštěn v systému Mac OS s připojeným stolem iO a pak odpojíte a znovu připojíte stůl iO nebo spektrofotometr, stůl iO už nebude rozpoznán. Chcete-li stůl iO nadále používat s produktem Color Profiler Suite, je třeba jej vypnout a pak znovu zapnout.

K těmto potížím může dojít, pokud jste stůl iO zakoupili dříve než v roce 2013.

Chyby měření ES-2000

Pokud se při použití přístroje ES-2000 s pravítkem (nastavení Použít pravítko je zapnuté) zobrazí chyby měření, ověřte, zda je měřicí stránka správně umístěna. Umístěte měřicí stránku na záložní desku tak, aby první měřený proužek byl co nejbližší příchytce. Nastavte pravítko do horní části stránky tak, aby byl vidět pouze první proužek. Po změření každého proužku posuňte pravítko tak, aby byl vidět další proužek.

Chcete-li si prohlédnout obrázek správného umístění, klikněte na odkaz Zobrazit návod na obrazovkách měření stránek produktu Printer Profiler.

Licence spektrofotometru Barbieri Spectropad nerozpoznána v bezdrátovém režimu

Pokud licencovaný spektrofotometr Spectropad připojíte k počítači pomocí bezdrátového síťového připojení a pak spustíte sadu Color Profiler Suite, licence není rozpoznána. Chcete-li použít sadu Color Profiler Suite v plně licencovaném režimu, musíte před spuštěním sady Color Profiler Suite spektrofotometr Spectropad připojit k počítači pomocí připojení USB.

Windows

Název profilu je zkomolený

Uložíte-li profil s popisem, který obsahuje jiné znaky než ASCII (například japonské znaky), může se při zobrazení v aplikaci pro systém Windows 7 nebo Windows 8 stát, že tento popis bude zkomolený, a to proto, že se zobrazí jako znaky ASCII.

Printer Profiler

Při prvním připojení se zobrazí chybová zpráva

Pokud spustíte Printer Profiler pomocí pracovního postupu linearizace v systému Fiery XF, při prvním spuštění se může zobrazit chybová zpráva. Problém lze vyřešit tak, že chybovou zprávu zavřete a profil znovu vytvoříte pomocí stejného EPL nebo pomocí možnosti Color Tools > Vytvořit mediální profil.

Klient Fiery XF se nemůže připojit k serveru

Pokud se na klientu Fiery XF změnilo heslo, selže připojení klienta k serveru Fiery XF přes Color Tools nebo Printer Profiler.

Nezobrazuje se oprava kalibrace

V cílech kalibrace se nezobrazuje oprava kalibrace G7.

Profil vytvořený pomocí ILS vytváří artefakty

Pokud použijete řadový spektrofotometr (ILS) pro vytvoření profilu a všimnete si nežádoucích artefaktů na snímcích vytištěných pomocí tohoto nového profilu, zkuste pomocí ILS vytvořit nový profil přímo z tiskového rozhraní.

(Mac OS) Printer Profiler zobrazuje varování o předvolbách

Pokud se v Printer Profiler na Mac OS zobrazí varování o předvolbách, odstraňte složku /Users/username/Library/Preferences/Fiery Printer Profiler preferences.

Připojení serveru Fiery

Je-li při tisku nebo ukládání přerušeno připojení aplikace Printer Profiler k serveru Fiery, může dojít k neočekávaným výsledkům.

Při profilování se přeskakuje kalibrace

Když Kalibrátor spustíte z aplikace Command WorkStation na starším serveru Fiery, Printer Profiler přeskočí obrazovky kalibrace a ukáže tisková nastavení profilu.

Profile Editor

(Mac OS) Uložení profilu

Pokud v systému Mac OS v10.7 a v10.8 ukládáte profil v aplikaci Profile Editor, zadáte do libovolného pole dvoubajtové znaky a pak stisknete klávesu Return, znaky nebudou ověřeny. Chcete-li zadané znaky ověřit, stisknete místo toho klávesu Tab.

Verifier

Jména uživatelů s dvoubajtovými znaky

Verifier se nespustí správně, jste-li k počítači přihlášení pomocí uživatelského jména obsahujícího dvoubajtové znaky. Musíte se přihlásit jako uživatel, jehož jméno neobsahuje dvoubajtové znaky.

Znaky UTF8 nejsou podporovány

Verifier nemůže otevřít profil, pokud název souboru obsahuje znaky UTF8.

Color Verification Assistant

Tisk popisků

Pokud v nástroji Color Verification Assistant v systému Windows vytisknete štítek s výsledky testu na server Fiery a pokusíte se změnit nastavení tiskárny, může se stát, že okno Tisk Fiery bude prázdné. V takovém případě je třeba popisek vytisknout do fronty podržených úloh serveru Fiery a pak nastavit vlastnosti úlohy pro tisk popisku v aplikaci Command WorkStation.

Zobrazení zkušebních dat v nástroji Verifier

Pokud v nástroji Verifier kliknete na odkaz pro zobrazení zkušebních dat, data se nezobrazí, je-li nástroj Verifier již spuštěný. Musíte nástroj Verifier ukončit a pak na příslušný odkaz kliknout znovu.

Používáte-li nástroj Color Verification Assistant v operačním systému nakonfigurovaném pro dvoubajtové znaky, kliknutí na odkaz pro zobrazení dat v nástroji Verifier vede k chybě a data se nezobrazí.

Auto Verifier

Nastavení Profil zdroje CMYK pro zkušební stránky

Pokud v nástroji Auto Verifier povolíte automatické ověřování pro server Fiery, u něhož je pro možnost Profil zdroje CMYK jako výchozí použito nastavení Vynechat převod (nebo vyberete-li předvolbu serveru nebo virtuální tiskárnu s tímto nastavením), zkušební stránka se nevytiskne. Možnost Profil zdroje CMYK je třeba nastavit na konkrétní profil.

Nápověda

Výběry nabídek Nápovědy vyžadují obnovení prohlížeče

Pokud výběr v nabídce Nápověda v hlavním okně sady Color Profiler Suite neotevře správnou webovou stránku, vymažte mezipaměť prohlížeče a restartujte prohlížeč.